

foxmail 客户端 imap 设置

网易企业邮箱产品部

2011 年 9 月

输入帐号和密码，帐号须填写全称（包括@前面和@后面）：

向导



建立新的用户帐户

红色项是您需要填写的。其它选项，如“密码”可在收发邮件时再输入。

[必填] 电子邮件地址 (A):

密码 (W):

“帐户名称”是在Foxmail中显示的名称，以区分不同的邮件帐户。“邮件中采用的名称”可填您的姓名或昵称，将包含在发出的邮件中。

[必填] 帐户显示名称 (U):

邮件中采用的名称 (S):

“邮箱路径”按默认即可。您也可以自行指定邮件的保存路径。

邮箱路径 (M):

选择服务器类型是 **imap**，接收服务器时 **imap.qiye.163.com**，端口为 143，发送邮件服务器时 **smtp.qiye.163.com** 端口号为 25

向导



指定邮件服务器

IMAP (Interactive Mail Access Protocol)与POP3协议的主要区别是用户不用把所有的邮件全部下载，而通过客户端直接对服务器上的邮件进行操作。

接收服务器类型 (T): ▼

接收邮件服务器 (I):

邮件帐户 (A):

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)服务器用来中转发送您发出的邮件。SMTP服务器与POP3服务器可以不同。

发送邮件服务器 (Q):

高级设置

收取服务器

端口 (P): 143

使用SSL来连接服务器 (F)

发送服务器

端口 (R): 25

使用SSL来连接服务器 (U)

SMTP服务器需要验证 (M)

验证

使用与接收服务器相同的信息 (S)

验证信息 (A)

帐户 (A):

密码 (P):

确定 (O) 取消 (C)

如果你需要选择加密，请点击“高级”，勾选“使用 ssl 来连接服务器”，收取服务器端口是 993，发送服务器端口是 994

高级设置

收取服务器

端口 (P): 993

使用SSL来连接服务器 (F)

发送服务器

端口 (R): 994

使用SSL来连接服务器 (U)

SMTP服务器需要验证 (M)

验证

使用与接收服务器相同的信息 (S)


验证信息 (A)

帐户 (A):

密码 (P):

确定 (O) 取消 (C)

点击“确定”后选择下一步。



点击“完成”即可。